



## iPhone (Macintosh)

本マニュアルでは「iPhone(iOS8)」を用いたメール設定をご案内しております。

iPad 等をご利用いただいている場合には、多少画面が異なりますので  
適宜読み替えていただけますようお願いいたします。

以下の情報をあらかじめお手元にご用意ください。

これらをご加入時に画面に表示されたほか、弊社よりお送りした登録確認通知書にも記載されています。説明文章中で**緑色**の文字で表示されるこれらの情報は、ご自分のものに適宜読み替えてください。

項目	設定
メールパスワード	
メールサーバー(SMTP/POP)	***.***.ne.jp
メールアドレス	***@***.att.ne.jp


1. ホーム画面の「設定」アイコンをタップします。




2. 「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。



3. 「アカウントを追加」をタップします。



4.「その他」をタップします。



5.「メールアカウントを追加」をタップしてください。



6.以下の設定を行い、「次へ」をタップしてください。

●●●● SoftBank 4G 18:59 92%

キャンセル 新規アカウント **次へ**

---

名前 SpinNet

---

メール zft10020@.att.ne.jp

---

パスワード ●●●●●●●●

---

説明 SpinNet CS

---

項目	設定
名前	お客様の名前を入力してください(任意)
メール	[メールアドレス]を入力してください。
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。
説明	任意の説明

7. 「POP」をタップして、以下の設定を行ってください。  
完了しましたら「保存」をタップします。

SoftBank 4G 17:44 100%

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 SpinNet

メール zft10020@...att.ne.jp

説明 SpinNet CS

受信メールサーバ

ホスト名 popssl.att.ne.jp

ユーザ名 zft10020@...att.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtpssl.att.ne.jp

ユーザ名 zft10020@...att.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

項目	項目 2	設定
受信メールサーバ	ホスト名	popssl.att.ne.jp
	ユーザ名	[メールアドレス]を入力してください。
	パスワード	[メールパスワード]を入力してください。
送信メールサーバ	ホスト名	smtpssl.att.ne.jp
	ユーザ名	[メールアドレス]を入力してください。
	パスワード	[メールパスワード]を入力してください。

以上で設定は完了です。