



## Mail 4～5 / メール6 (OS X)

本マニュアルでは「Mail5.x」を元にご案内しています。

他のバージョンをご利用の場合には、多少画面が異なる場合がありますので  
適宜読み替えていただけますようお願いいたします。

以下の情報をあらかじめお手元にご用意ください。

これらをご加入時に画面に表示されたほか、弊社よりお送りした登録確認通知書にも記載されています。

説明文章中で緑色の文字で表示されるこれらの情報は、ご自分のものに適宜読み替えてください。

項目	設定
メールパスワード	
メールサーバー(SMTP/POP)	***.***.ne.jp
メールアドレス	***@***.att.ne.jp


Step1. Dock から「メール」を起動します。



Step2. 「ようこそ Mail へ」の画面が表示された場合には「Step3」におすすみください。

既存のメールアカウントの設定を変更いただく場合には「Step7」におすすみください。

メニューバーの「ファイル」から「アカウント追加」を選択します。



「アカウント追加」の設定画面が表示されます。

設定の進め方は新規アカウント設定とほぼ同じですので、「Step3」におすすみください。



Step3. 以下の設定をして、「続ける」ボタンをクリックしてください。

ようこそ Mail へ

ようこそ Mail へ  
メールアカウントを設定する手順をご案内します。

はじめに、次の情報を入力してください：

氏名： SpinNet\_CS

メールアドレス： .....@...att.ne.jp

パスワード： .....

キャンセル 戻る 続ける

項目	設定
氏名	お客様の名前を入力してください。(任意)
メールアドレス	[メールアドレス]を入力してください。 例: xxxxxxx@xxx.att.ne.jp
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。

Step4. 以下の設定をして、「続ける」ボタンをクリックしてください。



項目	設定
アカウントの種類	「POP」を選択してください。
説明	任意の説明
受信用メールサーバ	popssl.att.ne.jp
ユーザ名	[メールアドレス]を入力してください。
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。

Step5. 以下の設定をして、「続ける」ボタンをクリックしてください。




項目	設定
説明	任意の説明
送信用メールサーバ	smtpssl.att.ne.jp
このサーバのみを使用	チェックを入れてください。(任意)
認証を使用	チェックを入れてください。
ユーザ名	[メールアドレス]を入力してください。
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。

Step6. 「作成」ボタンをクリックしてください。




項目	設定
アカウントをオンラインにする	チェックを入れてください。

Step7. 「作成」ボタンをクリックしてください。




Step8. 「アカウント」ボタンを選択し、「アカウント情報」タブを選択します。  
 設定変更を行う「アカウント」を確認して、下記の設定を行ってください。  
 完了いたしましたら「送信用メールサーバ(SMTP)」欄をクリックし、  
 続けて「SMTP サーバリストを編集」をクリックします。



項目	設定
説明	任意の説明
メールアドレス	[メールアドレス]が入力されていることを確認してください。 *ニックネームアドレスを設定している場合はニックネームアドレスを入力してください。 例: xxxxxxx@xxx.att.ne.jp
氏名	お客様の名前が入力されていることを確認してください。(任意)
受信用メールサーバ	popssl.att.ne.jp
ユーザ名	[メールアドレス]が入力されていることを確認してください。
パスワード	[メールパスワード]が入力されていることを確認してください。

Step9. 作成したアカウントを選択して、設定を確認してください。




項目	設定
説明	任意の説明
送信用メールサーバ	smtpssl.att.ne.jp




Step10. 「詳細」タブを選択します。

次の設定を行います。完了したら「OK」ボタンをクリックします。




項目	設定
デフォルトポートを使用	チェックが入っていることを確認してください。
SSL を使用	チェックが入っていることを確認してください
認証	「パスワード」を選択されていることを確認してください。
ユーザ名	[メールアドレス]が入力されていることを確認してください。
パスワード	[メールパスワード]が入力されていることを確認してください。

Step11. アカウント設定画面に戻りますので、「詳細」をクリックします。



項目	設定
ポート	「995」が選択されていることを確認してください。
SSLを使用	チェックが入っていることを確認してください。
認証	「パスワード」が選択されていることを確認してください。

Step12. 「一般」ボタンをクリックすると、変更内容を保存するか確認が出ますので「保存」ボタンをクリックして、設定画面を閉じてください。



以上で設定は完了です。