

Mail 7 (OS X)


以下の情報をあらかじめお手元にご用意ください。

これらはご加入時に画面に表示されたほか、弊社よりお送りした登録確認通知書にも記載されています。

説明文章中で緑色の文字で表示されるこれらの情報は、ご自分のものに適宜読み替えてください。

項目	設定
メールパスワード	
メールサーバー(SMTP/POP)	***.***.ne.jp
メールアドレス	***@***.att.ne.jp

Step1. Dock から「メール」を起動します。



Step2. 「追加するメールアカウントの選択」の画面が表示された場合には「Step3」におすすみください。

既存のメールアカウントの設定を変更いただく場合には「Step8」におすすみください。

メニューバーの「ファイル」から「アカウント追加」を選択します。



Step3. その他のメールアカウントを追加にチェックをいれて「続ける」をクリックしてください。

追加するメールアカウントを選択...

iCloud

Exchange

Google

YAHOO!

Aol.

その他のメールアカウントを追加...

? キャンセル 続ける

Step4. 以下の設定をして、「続ける」ボタンをクリックしてください。

メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください：

氏名： SpinNet_CS

メールアドレス： @...att.ne.jp

パスワード：

キャンセル 作成

項目	設定
氏名	お客様の名前を入力してください。(任意)
メールアドレス	[メールアドレス]を入力してください。 例: xxxxxx@xxx.att.ne.jp
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。

Step5. 「次へ」をクリックしてください。

メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください：

氏名：

メールアドレス：

パスワード：

アカウントを手動で設定する必要があります

Step6. 「POP」を選択して、以下設定を入力してください。

完了したら「次へ」をクリックします。

受信メールサーバの情報

アカウントの種類：

メールサーバ：

ユーザ名：

パスワード：

項目	設定
受信用メールサーバ	popssl.att.ne.jp
ユーザ名	[メールアドレス]を入力してください。
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。

Step7. 以下の設定をして、「作成」ボタンをクリックしてください。

送信メールサーバの情報

SMTP サーバ:

ユーザ名:


パスワード:

項目	設定
送信用メールサーバ	smtpssl.att.ne.jp
ユーザ名	[メールアドレス]を入力してください。
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。

Step8. メニューバーの「メール」から環境設定を選択します。




Step9. 「アカウント」ボタンを選択し、「アカウント情報」タブを選択します。
 設定変更を行う「アカウント」を確認して、下記の設定を行ってください。
 完了いたしましたら「送信用メールサーバ(SMTP)」欄をクリックし、
 続けて「SMTP サーバリストを編集」をクリックします。



項目	設定
説明	任意の説明
メールアドレス	[メールアドレス]が入力されていることを確認してください。 例: xxxxxxx@xxx.att.ne.jp
氏名	お客様の名前が入力されていることを確認してください。(任意)
受信用メールサーバ	popssl.att.ne.jp
ユーザ名	[メールアドレス]が入力されていることを確認してください。
パスワード	[メールパスワード]が入力されていることを確認してください。

Step10. 作成したアカウントを選択して、設定を確認します。




項目	設定
説明	任意の説明
送信用メールサーバ	smtpssl.att.ne.jp

Step11. 「詳細」タブを選択します。

次の設定を行います。完了したら「OK」ボタンをクリックします。


アカウント設定画面に戻ります。



項目	設定
ポート	「465」が入力されていることを確認してください。
SSL を使用	チェックが入っていることを確認してください。
認証	「パスワード」を選択してください。
ユーザ名	[メールアドレス]が入力されていることを確認してください。
パスワード	[メールパスワード]が入力されていることを確認してください。


Step12. 「詳細」タブを選択します。

次の設定を行います。完了したら「OK」ボタンをクリックします。



項目	設定
ポート	「995」を設定してください。
SSL を使用	チェックを入れてください。
認証	「パスワード」を選択してください。

Step13. 「一般」ボタンをクリックすると、変更内容を保存するか確認が出ますので「保存」ボタンをクリックして、設定画面を閉じてください。



以上で設定は完了です。