



## Mozilla Thunderbird (Windows)

以下の情報をあらかじめお手元にご用意ください。

これらはご加入時に画面に表示されたほか、弊社よりお送りした登録確認通知書にも記載されています。

説明文章中で**緑色**の文字で表示されるこれらの情報は、ご自分のものに適宜読み替えてください。

項目	設定
メールパスワード	
メールサーバー(SMTP/POP)	***.***.ne.jp
メールアドレス	***@***.att.ne.jp

**Step1.** 「Thunderbird」を起動します。



**Step2.** 初めて起動された場合はアップウィザードが表示されますので「メールアカウントを設定する」をクリックして下さい。

Thunderbird のご利用ありがとうございます

### 新しいメールアドレスを使いたい方

氏名またはニックネーム

いくつかのプロバイダとの提携により、Thunderbird が新しいメールアカウントを提供します。利用可能なメールアドレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉を上のテキストボックスに入力してください (半角英数字のみ)。

gandi.net

検索語句は、利用可能なメールアドレスを見つける目的で Mozilla (プライバシーポリシー) とサードパーティのメールプロバイダ gandi.net (プライバシーポリシー, サービス利用規約) に送信されます。

Step3. アカウント設定確認画面が表示されますので、以下のように設定し、「続ける」をクリックしてください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): SpinNet 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): zft10020@zaa.att.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) 続ける(C) キャンセル(A)

項目	設定
名前	お客様の名前を入力してください。(任意)
メールアドレス	[メールアドレス]を入力してください。
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。 ※パスワードを保存するにチェックを入れて下さい。

Step4. アカウント設定の検索がはじまりますので、「手動設定」をクリックしてください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): SpinNet 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): zft10020@zaa.att.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定をメールプロバイダから検索しています。○

新しいアカウントを取得(G) 手動設定(M) 中止(S) 続ける(C) キャンセル(A)

Step5. 受信サーバ/送信サーバの設定が表示されたら、以下のように設定し、「完了」をクリックしてください。

項目		設定
受信サーバ	受信サーバ	「POP3」を選択
	サーバのホスト名	popssl.att.ne.jp を入力してください。
	ポート番号	「995」を選択
	SSL	「SSL/TLS」を選択
	認証方式	「通常のパスワード認証」を選択
	ユーザ名	[メールアドレス]を入力してください。
送信サーバ	サーバのホスト名	smtpssl.att.ne.jp を入力してください。
	ポート番号	「465」を選択
	SSL	「SSL/TLS」を選択
	認証方式	「通常のパスワード認証」を選択
	ユーザ名	[メールアドレス]を入力してください。

Step6. 以上でメールの設定は完了です。

