

以下の情報をあらかじめお手元にご用意ください。

これらはご加入時に画面に表示されたほか、弊社よりお送りした登録確認通知書にも記載されています。説明文章中 で**緑色**の文字で表示されるこれらの情報は、ご自分のものに適宜読み替えてください。

項目	設定
メールパスワード	
メールサーバー(SMTP/POP)	***.***.ne.jp
メールアドレス	***@***.att.ne.jp

本マニュアルでは「Outlook2013」を元にご案内しています。

Step1..スタートメニューから「Outlook 2010/2013」を起動します。



Step2. 初めて起動された場合は、スタートアップウィザードが表示されますので「次へ」をクリックして下さい。 ※本画面が表示されない場合は、[STEP4]へお進み下さい。

xk 2013 へようごそ
utlook 2013 へようこそ
tlookは、電子メール、予定表、連絡先、仕事などの管理に役立つ強力な機能を備えたパ けルアシスタントです。
ってみましょう。次のステップでは、電子メール アカウントを追加します。

Step3. 電子メールアカウント設定確認画面が表示されますので、「はい」を選択し「次へ」をクリックして下さい。 [STEP5]へお進み下さい。

Microsoft Dutlock アカウントの設定	×
電子メール アカウントの追加	×5
Outlook を使って、所属している組織の Microsoft Exchange Server や、Microsoft Office 365 に含まれる Exchange On どの電子メール アカウントに設売します。POP、IMAP、Exchange ActiveSync のアカウントにも提続できます。	line @7292148
電子メール・アカウントに現代するように Outlook を設定しますか?	
a mr/(x)	
O UNIX(O)	
< 戻る(B) 次へ(N) >	492216



## Step4. Outlook2013/2010 起動後、「ファイルタブ」をクリックしてください。

「アカウントの追加」をクリックしてください。



Step5.「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」にチェックを入れ「次へ」を クリックします。

自動アカウント セットアップ アカウントを手動で設定する	0、または他の発酵のサーバーに接続します。	×
© \$7x−& Pb9>ŀ(A)		
\$m(1)	M: Ett Yesude	
用アン・ルブドレスの)	N( : el()@contane.com	
パスワード(F) パスワードの時間入り(T):		
	インターキットサービスプロバイダーが分離的されたパスワーパを入力して伏さい	
◎ 自分で用子メールやその他の	サービスを使うための設定をする (手動設定)(M)	
	< 反动(B) 次へ(I	N)> \$9200

Step6.「サービスの選択」が表示されます。

「POP または IMAP」にチェックを入れ、[次へ]ボタンをクリックします。

アカウントの通知	
サービスの変評	×
Microsoft Exchange Server または互換性のあるリービス(M) Exchange アカウンドに提供して、電子メール、予定表、連格先、タスク、ホイス メールにアクセスします	
<ul> <li>Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるリービス(A)</li> <li>Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスケにアクセスします</li> </ul>	
POP または IMAP 電子メール アカウンドに提供します POP または IMAP 電子メール アカウンドに提供します	
< K(\$(B) (X/\{N}) >	49561

Step7.「POPとIMAPのアカウント設定」が表示されたら、以下のように設定します。

POP と IMAP のアカウント設定 お扱いのアカウントのメール サー	パーの設定を入力してください。	卷
ユーザー情報 名前(Y): 電子メールアドレス(E): サーバー情報 アカウントの模型(A): 受信メール サーバー(I): 送信メール サーバー (SMTP)(O): メール サーバーへのログオン情報	SpinNet_CS *******@***.att.ne.jp POP3 ***.att.ne.jp ***.att.ne.jp	アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお知め します。
アカウント名(U): パスワード(P):	********@***.att.ne.jp	● 由中の Outbook テータ J711k(X) 参照(5)
図 パスワ 図メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ボックスを	ロードを保存する(R) 構されたパスワード確証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	(1) (1) (2) (2)
		< 反4(B) 次へ(N) > キャンセル
-7 -5		

項目	設定
名前	お客様の名前を入力してください。(任意)
電子メールアドレス	[メールアドレス]を入力してください。
アカウント情報	POP3を選択してください。
受信メールサーバー	[メールサーバー名]を入力してください。
送信メールサーバー	[メールサーバー名]を入力してください。
アカウント名	[メールアドレス]を入力してください。
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。

すべての入力が完了しましたら、①「詳細設定」ボタンをクリックして下さい。

Step8.「送信サーバータブをクリックし、「送信メールサーバーは認証が必要」を選択し、「受信メールサーバーと 同じ設定を使用する」をチェックして下さい。

インターネット電子メール設定			
全般 送信サーバー	全般 送信サーバー、洋耕設定		
図送信サーバー (SMTP	)は認証が必要(0)		
◎ 受信メール サーバ	ーと同じ設定を使用する(U)		
⑦ 次のアカウントとパ	スワードでログオンする(L)		
アカウント名(N):			
)(スワード(P):			
	パスワードを保存する(R)		
	R載されたパスワーF認証 (SPA) に対応(Q)		
© ⊁ <del>−µzi≾</del> ⁄etar	記に受信メール サーバーにログオンする(I)		
ā.	ОК≉и>дли		

Step9.「詳細設定」タブをクリックし「送信サーバー(SMTP)」に「587」を入力してください。 次に「サーバーにメッセージのコピーを置く」のチェックを外します。(任意) 入力しましたら「OK」をクリックして下さい。 「STEP7」の画面に戻りますので②「次へ」をクリックして下さい。

(ンターネット電子メール設定	
サーバーのポート番号	
受信サーバー (POP3)(I): 110	標準設定(D)
このサーバーは暗号化された接続 送信サーバー (SMTP)(O): 587	(SSL) が必要(E)
使用する暗号化接続の標調(C):	8U .
<ul> <li>サーバーにメッセージのコピーを置く(L)</li> <li>ジーパーから削除する(R)</li> <li>14</li> </ul>	]
	UE5、サーバーから削除(M)
	OK \$P>t21L

Step10. [電子メールアカウント]画面に戻ったら、[完了]をクリックし、ウィンドウを閉じます。 以上でメールの設定は完了です。

アカウントの通知	×
すべて完了しました	
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
	別のアカウントのimit(A)
	< 反4(8) 元7

Copyright (c) SoftBank Mobile Corp. All Rights Reserved.